


Kryptering og formatering af harddisk i Windows

Kryptering af harddisk


Du vil sandsynligvis ikke kunne gøre det fra din egen computer, da det ikke virker på Home versionen af Windows. Du kan gøre det på en af de 3 computere i Musikkens Hus lokale 461, 463 eller 465. Alternativt kan du besøge IT Support i rendsburggade 14.

Tilslut den eksterne harddisk til en computer.

Åben Stifinder / File Explorer > Højreklik på "My Passport (D:)" > Tryk "Show more options".



Tryk "Turn on BitLocker"



Vælg "Use a password..." > indtast den ønskede adgangskode > Tryk "Next".

  BitLocker Drive Encryption (D:) 

Choose how you want to unlock this drive

☒ Use a password to unlock the drive
Passwords should contain uppercase and lowercase letters, numbers, spaces, and symbols.

Enter your password

Reenter your password

☐ Use my smart card to unlock the drive
You'll need to insert your smart card. The smart card PIN will be required when you unlock the drive.

Tryk "Save to a file".

  BitLocker Drive Encryption (D:) 

How do you want to back up your recovery key?

 Some settings are managed by your system administrator.
If you forget your password or lose your smart card, you can use your recovery key to access your drive.

[→ Save to a file](#)


[→ Print the recovery key](#)

[How can I find my recovery key later?](#)


 

Placer filen på dit eget personlige Fileshare. Det gør du ved at skrive <\\student.aau.dk\users> i feltet markeret med blå på billedet herunder. Find dit eget brugernavn og åben mappen > Tryk "Save" > Tryk "Next".


Denne fil skal bruges hvis du glemmer adgangskoden til harddisken.



I næste vindue anbefales "Encrypt used disk space only", men det har ikke den store betydning. Tryk "Next".




Tryk "Start encrypting" > Vent til den er færdig > Tryk "Close".



Fremover når harddisken bliver tilsluttet en computer, skal du gøre følgende:


Åben Stifinder / File Explorer > Tryk på "Local Disk (D:)".




Der vil komme et nyt vindue hvor du kan skrive koden dertil.

Formatering (nulstilling) af harddisk

Åben Stifinder / File Explorer > Højreklik på ”Local Disk (D:)” eller ”My Passport (D:)” > Tryk ”Format...”.



Tryk ”Start”.



Når formateringen er færdig, er krypteringen fjernet og alle filer slettet derpå. Den er nu klar til at blive brugt igen.

